

# Saturn Studio – Configuración SMTP y IMAP server

Este módulo permite enviar correos mediante SMTP y leer correos desde un servidor IMAP.

Para utilizar los comandos, es necesario configurar una credencial con los datos correctos del servidor de correo.

## **Cómo configurar las credenciales de correo**

A continuación se detallan los pasos para crear una credencial válida dentro de Saturn Studio.

### **Abrir la ventana de credenciales**

Al utilizar un comando del módulo (por ejemplo Send email), se abrirá la ventana:

#### **Configure SMTP and IMAP server**

En esta ventana se completan los parámetros necesarios para enviar y recibir correo.

### **Completar los campos de la credencial**

#### **Credential name**

Nombre identificador para reconocer la credencial dentro del sistema.

#### **SMTP server**

Servidor SMTP utilizado para enviar correos.  
Depende del proveedor del correo.

#### **SMTP port**

Puerto SMTP del servidor.  
Valores más utilizados:

- 465
- 587

#### **Use SSL in SMTP**

Marcar si el servidor requiere conexión segura (SSL) para el envío.

## IMAP server

Servidor IMAP utilizado para la lectura de correos.

## IMAP port

Puerto IMAP del servidor.

Valores más utilizados:

- 993 (IMAP con SSL)
- 143 (IMAP sin SSL)

## Use SSL in IMAP

Marcar si el servidor IMAP utiliza conexión segura.

## User

Dirección de correo utilizada para autenticarse en SMTP e IMAP.

## Password

Contraseña de la cuenta o contraseña de aplicación, según lo requiera el proveedor del correo.

## Configuraciones recomendadas por proveedor

Los siguientes valores se basan en las configuraciones estándar utilizadas para SMTP e IMAP:

Proveedor	SMTP server	SMTP port	SSL SMTP	IMAP server	IMAP port	SSL IMAP
Gmail (Google)	smtp.gmail.com	465	Sí	imap.gmail.com	993	Sí
Outlook / Hotmail / Office 365	smtp-mail.outlook.com	587	No	imap-mail.outlook.com	993	Sí
Yahoo Mail	smtp.mail.yahoo.com	465	Sí	imap.mail.yahoo.com	993	Sí

### **Notas importantes:**

- Algunos proveedores requieren “contraseñas de aplicación” para el acceso IMAP/SMTP.
- En Gmail puede ser necesario generar una clave especial para permitir el acceso desde aplicaciones externas.
- Si ocurre un error de autenticación, revisar el usuario, contraseña y configuración de seguridad del proveedor.

## **Guardar la credencial**

Una vez completados los datos:

1. Revisar que la información sea correcta.
2. Seleccionar **Save credentials**.

La credencial quedará registrada y disponible para todos los comandos del módulo.

## **Credencial lista para usar**

Con la credencial configurada, se pueden utilizar los comandos:

- **Send email**
- **Read all email**

El módulo se encargará automáticamente de la autenticación SMTP e IMAP.